

# Erzeugen eines vollen Crash Dumps

## Problem:

Unter bestimmten Umständen genügt eine Dumpdatei im Minidump-Format, wie er standardmäßig von AG-VIP SQL erzeugt wird, nicht um Fehler zu lokalisieren.

**ACHTUNG: Entsprechende volle Speicher Dumps können bis an die 300 MB groß werden!**

Dynamisch können Speicherdumps für AG-VIP SQL auch ohne einen Crash direkt auf Anforderung des Benutzers erzeugt werden. Es wird ein Speicherabbild geschrieben wenn die Tasten Umschalt+Strg+Alt+Druck zusammen gedrückt werden.

## Vorgehensweise 1:

Ab der Version 1.07.010 ist es auch möglich einen vollen Speicherdump für AG-VIP SQL zu erzeugen.

Dies wird auf einem PC in der Registry eingestellt.

32bit Betriebssystem:

1. Starten von REGEDIT.EXE
2. Auswahl des Pfades  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Grutzeck Software\AG-VIP SQL
3. Menüpunkt Bearbeiten->Neu->DWORD Wert
4. Neuen DWORT-Wert auf FullDump umbenennen
5. Den neuen Wert auf 1 setzen.

64bit Betriebssystem:

1. Starten von REGEDIT.EXE
2. Auswahl des Pfades  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Grutzeck Software\AG-VIP SQL
3. Menüpunkt Bearbeiten->Neu->DWORD Wert
4. Neuen DWORT-Wert auf FullDump umbenennen
5. Den neuen Wert auf 1 setzen.

Wird der Wert auf 0 zurück gesetzt oder der Eintrag aus der Registry gelöscht, so erfolgt ein Dump wieder im kompakten Minidump-Format.

## Vorgehensweise 2:

Ab der AG-VIP SQL Version 2.00.003 ist es möglich einen Fulldump auch über die AGVIP.INI zu defijnieren. In diesem Fall wird im Abschnitt [Options] der folgende Eintrag hinzugefügt

[Options]  
FullDump=1

# Problemlösungen

## Vorgehensweise 3:

Weiterhin ist es auch möglich die AGVIP.EXE mit dem Befehlszeilenschalter /fulldump zu starten. Gehen sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit der rechten Maustaste das Symbol aus mit dem Sie AG-VIP SQL starten.
2. Klicken Sie auf Eigenschaften.
3. Im Feld Ziel geben Sie zusätzlich mit einer Leertaste getrennt die Option /fulldump ein.

## Vorgehensweise 4:

Seit Windows Vista, kann man über den Taskmanager ebenfalls einen vollen Crash Dump erzeugen.

1. Starten Sie den Taskmanager über die Tastenkombination STRG + ALT + ENTF und klicken Sie dann auf "Taskmanager starten"
2. Wechseln Sie in den Reiter "Prozesse" sofern dieser noch nicht aktiv sein sollte
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Prozess "AGVIP.exe"
4. Klicken Sie anschließend auf den Menüpunkt "Abbilddatei erstellen"

## Siehe auch:

- [Wo speichert AG-VIP SQL Crash Dumps](#)
- [Abstürze protokollieren mit Procdump](#)

## Änderungslog:

25.08.2021

- Entfernen der Unterscheidung von 32bit und 64bit Task Manager (seit Windows 10 obsolet)
- Neuer Link für Dump Erzeugung mit Procdump

08.07.2013

- Erweiterung des Artikelpunktes "Vorgehensweise 1" um den Registrypfad

## bei 64bit Betriebssystemen **Problemlösungen**

04.07.2013

- Textkorrekturen vorgenommen
- Erweiterung des Artikels um den neuen Vorgehensweise.
- Erweiterung des Artikels um den Abschnitt "Änderungslog".

05.06.2019

- Neue Vorgehensweise mit Eintrag in der AGVIP.INI ab AG-VIP 2.00.003

Eindeutige ID: #1060

Verfasser: Martin Richter

Letzte Änderung: 2021-08-25 09:06