

# Anzeige der verwendeten Datenbank in AG-VIP SQL

## Beschreibung:

In AG-VIP SQL ist es möglich über einen internen versteckten Schalter, die jeweils verwendete Datenbank und den genutzten Datenbank-Server in der Kopfzeile des Programmes anzuzeigen.

Zusätzlich wird mit dieser Option auch der angemeldete Anwender in der Kopfzeile des Programmes mit angezeigt.

## Vorgehensweise 1:

Dazu ist der folgende Eintrag in der Registry zu erzeugen:

1. Starten von REGEDIT.EXE
2. Auswahl des Pfades HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Grutzeck Software\AG-VIP SQL
3. Menüpunkt Bearbeiten->Neu->DWORD Wert
4. Neuen DWORD-Wert auf ShowConnection umbenennen
5. Den neuen Wert auf 1 setzen.

Wird der Wert auf 0 zurück gesetzt oder der Eintrag aus der Registry gelöscht, so erfolgt keine spezielle Anzeige mehr in der Kopfzeile.

## Vorgehensweise 2:

Die gleiche Funktion kann erreicht werden indem auf der Befehlszeile der Schalter -showdbname mit angegeben wird.

1. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Symbol mit dem Sie AG-VIP SQL starten.
2. Wählen Sie Eigenschaften
3. Hinter dem Zeil ergänzen Sie ein Leerzeichen und den Text -showdbname

## Vorgehensweise 3:

Ergänzen Sie in der Datei AGVIP.INI [Database] den Eintrag ShowConnection.

## Problemlösungen

1. Öffnen Sie mit dem Editor (Zubehör), die Datei AGVIP.INI aus dem Programmverzeichnis
2. Suchen Sie den Abschnitt [Database], ist dieser nicht vorhanden ergänzen Sie diesen Eintrag am Ende der Datei.
3. Fügen Sie nun unter dem Abschnitt [Database] die Zeile ShowConnection=1 ein.

Eindeutige ID: #1051

Verfasser: Martin Richter

Letzte Änderung: 2011-08-17 16:02