

Funktion checkFields(goback, doMsg, fields)

Beschreibung:

Diese Funktion checkFields(goback, doMsg, fields) prüft Felder auf deren Inhalt. Dabei werden die unterschiedlichen Feldtypen berücksichtigt.

Hinweis: Ein Zahlenwert ist per default 0. Wird also ein Zahlenfeld geprüft, das 0 enthält, wird der Wert immer als nicht gefüllt betrachtet. Bei logischen Feldern gilt die gleiche Vorgehensweise: Hier kann nur geprüft werden ob es angehakt ist. Per default ist es immer false.

Der Parameter goback wirft den Datensatz, soweit möglich wieder in die Bearbeitung zurück. Ist er 0 wird die Bearbeitung fortgesetzt. Der Parameter Message erzeugt eine Messagebox mit den fehlenden Feldern. Ist er 0 wird keine Messagebox ausgegeben..

Die Funktion checkFields(goback, doMsg, fields) kann über die [Funktionsbibliothek Standard1](#) für eigene Makros verfügbar gemacht werden. Hierzu muss nur die [Funktionsbibliothek Standard1](#) unter Makroincludes im Bereich Administration importiert werden. Über die Anweisung MacroInclude "Standard1" sind alle in dieser Funktionsbibliothek bereitgestellten Funktionen dann im eigenen Makrocode beliebig oft verwendbar.

Anwendungsbeispiel:

```
MacroInclude "Standard1"
```

```
checkFields 1, 1, "NameLast, NameFirst, Street"
```

Gibt eine Messagebox aus und bricht den Speichervorgang ab, sofern eines der Felder nicht gefüllt ist.

Einrichtung:

Laden Sie sich die aktuelle [Funktionsbibliothek Standard1 herunter](#) und installieren Sie diese.

Vorraussetzungen:

Es muss mindestens AGVIP SQL Version 1.21.002 oder höher installiert sein um die Anweisung Macroinclude verwenden zu können.

Eindeutige ID: #1237

Verfasser: Ulrich Sticker [Grutzeck Software GmbH] **Makro Center**
Letzte Änderung: 2012-07-24 13:52